



Blossom Quilts Lynlåstaske med flæser

Perfekt størrelse til shampooflasker på farten

Mål: ca. 24 x 26 cm

Du skal bruge:

Fabelism-stof (stof A)

Kona-stof (stof B)

Tynd volumenvlies med lim, H630

Lynlås med 2 glidere, ca. 30 cm

Vejledning

- Skær 1 stykke på 4 x 21" af stof A
- Skær 2 stykker på 11" x 14" af stof A
- Skær 2 stykker på 11" x 14" af H630
- Stryg de to stykker H630 fast på hvert stykke stof A og quilt stykkerne som du ønsker. Vi har quiltet i linjerne i ternene, men det kan være en smule udfordrende, da stoffet kan trække en smule.
- Skær det ene quiltede stykke til, så det måler 10.5" x 13".
- Skær det andet quiltede stykke i to dele, så det ene stykke måler 10" x 10.5", og det andet stykke måler 3" x 10.5".
- Stryg det lange stykke på 4" x 21" på det lange led, vrang mod vrang og sy ri-sting langs toppen ved den rå kant.
- Træk sammen i trådene, så stoffet rynker sammen til det måler 10.5". Sy flæsen fast på retsiden af det quiltede stykke, der måler 10" x 10.5".
- Skær følgende stykker af Kona-stoffet til for (stof B):
 - 1 stykke på 3" x 10.5"
 - 1 stykke på 10" x 10.5"
 - 1 stykke på 13" x 10.5"
- Læg Kona-stykket på 3" x 10.5" med retsiden opad. Læg herefter lynlåsen med retsiden opad på toppen af Kona-stykket. Billede 1.
- Læg derefter det quiltede stykke, der måler 3" x 10.5", med vrangsiden opad, ovenpå lynlåsen. Sæt klemmer langs toppen og sy sammen med lidt mere end ¼" sømrum.
- Fold stofstykkerne opad og stryg. Billede 2. Stik stofferne fast til lynlåsen et par mm fra kanten, så stofferne på begge sider ligger pænt. Billede 3.



- Lav en sandwich på bordet af tre lag som følger:
 - Læg det quiltede stykke med flæserne med retsiden op på bordet foran dig. Billede 4.
 - Herefter lægges stykket med lynlåsen ovenpå med retsiden nedad. Billede 5.
 - Til sidst lægges Kona-stoffet, der måler 10" x 10.5" ovenpå med vrangsiden opad. Billede 6.
- Sæt klemmer på og sy alle lagene sammen med lidt mere end ¼" sømrum.
- Stryg og vend det med forsiden opad. Lav en stikning på kanten af frynserne, så de ligger pænt. Billede 7.
- Skub lynlåsgliderne ind på midten og skær overskydende lynlås af. Vigtigt: Lad en åbning være mellem lynlåsgliderne, som du kan vende tasken igennem til allersidst.

Samling af stykkerne

- Læg stykkerne på bordet foran dig i en sandwich i denne rækkefølge:

1. Kona-stoffet med retsiden vendt opad (dvs. dette stykke ligger i bunden af sandwichen)
2. Forsiden af pungen med frynserne opad (og dermed Kona mod Kona)
3. Bagsiden med retsiden nedad og H630 opad.

- Sæt klemmer langs siderne og i toppen, og sy de tre sider sammen.
- Markér et kvadrat på 1.5" x 1.5" i de nederste hjørner og klip dem ud. Billede 8.
- Sy bunden sammen i alle lag, men lad en lille åbning være i midten. Billede 9. Vend tasken ud mellem de to Kona-stoffer, så indersiden af tasken vender udad. Det vil sige, at Kona-stoffet er vendt udad.
- Sy hjørnerne sammen og sy et lille kantbånd på lavet af Kona-stoffet for at dække den rå kant. Billede 10 og 11.
- Sy bunden sammen, både yder- og inderstof. Det gøres nemmest i hånden.
- Vend taskens retside udad igennem lynlåshullet.

Der sys i inches, men du kan godt udregne målene i cm ved at gange med 2,54. Alle mål er inkl. ¼" sømrum.

1



2



3



4



5



6



7



Lynlåstaske med flæser

8



9



10



11

